

Tisztelt Előfizetőnk!

Az alábbi dokumentummal segítséget kívánunk nyújtani a GYŐR.NET postafiókjának beállításához.

ALAPINFORMÁCIÓK	BEJÖVŐ LEVELEK KISZOLGÁLÓJA		KIMENŐ LEVELEK KISZOLGÁLÓJA
Kiszolgáló típus	IMAP	POP3	SMTP
Kiszolgáló, vagy szervernév	mail.gyor.net	mail.gyor.net	mail.gyor.net
Port	993	995	465 / 587
Felhasználónév	az email cím		az email cím
Jelszó	az emailfiókhoz tartozó jelszó		az emailfiókhoz tartozó jelszó
SSL beállítás	SSL/TLS		SSL / TLS
Hitelesítés	normál jelszó		normál jelszó

POSTAFIÓKJÁT ELÉRHETI TÖBB FELÜLETEN

1. Böngészőből a Győr.Net webmail szolgáltatását: <https://mail.gyor.net>
2. Használhat számítógépére telepített levelező szoftvert, pl. Mozilla Thunderbird
3. Vagy mobiltelefonjára telepíthet e-mail klienst.

A Thunderbird az egyik legközkedveltebb levelező szoftver, ami letölthető a <https://www.mozilla.org/hu/thunderbird/> oldalról.

JELSZÓVÁLTOZTATÁS


Az első használat előtt a jelszavát változtassa meg a következő oldalon:
http://www.gyor.net/funkciok_email_jelszovaltoztatas.html

SEGÍTSÉG A POSTAFIÓK BEÁLLÍTÁSHOZ


- [1. Számítógépére telepített levelező szoftver esetén - Mozilla Thunderbird](#) (2. oldal)
- [2. Mobil telefon - iPhone](#) (4. oldal)

Email postafiók beállítása Thunderbird levelezőrendszerben

1. Kattintson az **Beállítások / Postafiókok beállítása** menüpontra.
2. **Postafiók-műveletek / Postafiók hozzáadása**



3. A megjelenő ablakba írja be a **Nevét**, **Email címét** és **Jelszót** (esetünkben ez Kiss János, kissjanos@gyor.net és *****) majd kattintson az **Folytatás** gombra. Ezt követően válasszon **IMAP** vagy **POP3** beállítás között és kattintson a **Kézi beállítás** lehetőségre.



4. A következő ablak mezőit töltsé ki a postafiókhoz kapott és a fent látható adatokkal, majd nyomja meg a **Befejezés** gombot.

Postafiók beállítása

Név: Így fog megjelenni a neve

E-mail cím:

Jelszó:


Jelszó megjegyzése

Találtam egy konfigurációt a szokásos kiszolgálóneveket próbálgatva

	Kiszolgáló neve	Port	SSL	Hitelesítés
Bejövő: IMAP	<input type="text" value="mail.gyor.net"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normál jelszó"/>
Kimenő: SMTP	<input type="text" value="mail.gyor.net"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normál jelszó"/>
Felhasználónév: Bejövő:	<input type="text" value="kissjanos@gyor.net"/>		Kimenő:	<input type="text" value="kissjanos@gyor.net"/>

Új postafiók létrehozása Speciális beállítások Újratesztelés **Befejezés** Mégse

Postafiók beállítása IPHONE esetén




1. Keresse meg a **Beállítások->Mail, Kontaktok, Naptárak** menüpontot, és koppintson a **Fiók hozzáadása** lehetőségre.

2. A kiválasztható postafiók típusok listájából válassza ki az **Egyéb** lehetőséget, ezen belül a **„Mail-fiók hozzáadása”** lehetőséget.

3. Adja meg a fiókadatokat:

- Név,
- e-mailcím,
- hosztnév (mail.gyor.net)
- felhasználónév (e-mailcím)
- jelszó.


4. SMTP beállítás – kimenő levelezés beállítása



Ugyanezen a felületen lejjebb csúszva található a kimenő levelezés beállítása (SMTP).

- kiszolgáló neve: mail.gyor.net
- port neve: 465
- SSL aktív

5. IMAP beállítás – bejövő levelezés beállítása



Felület alján található **Haladó** beállítási lehetőségre koppintva állítható be a bejövő levelezés.

A legfontosabb teendők:

- **SSL** használat aktív
- **Hitelesítésnél** válasszuk a Jelszó lehetőséget.
- IMAP útvonal előtag: értéke legyen /inbox.

Ha ezt nem állítjuk be, akkor nem fog megfelelően szinkronizálni szerverünkkel az iOS eszköz, és nem lesznek a megfelelő könyvtárban láthatóak a levelek, hanem külön helyre kerülnek.

- **Szerverport: 993**